

Manual de Conexión Inicial

Octubre 2020



Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN	3
1. REQUISITO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
2. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN NASDAQ (PTW)	4
3. AUTENTICACIÓN DEL USUARIO	7



Introducción

En este documento se establecen las especificaciones y requisitos técnicos de las estaciones de trabajo que se requieren, para poder operar con el nuevo sistema. Requisitos que además deben ser compatibles con las necesidades de conexión para los servicios que no serán prestados a través del nuevo sistema (*Forward, BRAA, Registro de Accionistas, Sitio Datos Históricos, Sitio no Participante*).

Además, de ello describe la secuencia de pasos para realizar la instalación de la aplicación en el equipo del usuario.

1. Requisito y especificaciones técnicas

Los requisitos y especificaciones técnicas para poder instalar la aplicación Nasdaq corresponden a:

ESTACIÓN DE TRABAJO	OBSERVACIÓN
Dual Core CPU, 2.4 Ghz o superior	Recomendado
8 GB RAM	Mínimo
2 GB HH	Disponibilidad libre en disco para la aplicación
Ethernet NIC	Recomendado
Windows 7 o 10 (64 bit)	Requisito
Microsoft .Net 4.5	Requisito
Internet Explorer 11	Requisito, con vista de compatibilidad




2. Instalación de la aplicación Nasdaq (PTW)


A continuación, se muestra la secuencia de las pantallas para realizar la instalación de la aplicación.

Lo primero que debe hacer el usuario es abrir Internet Explorer 11 y luego ingresar la siguiente dirección en su navegador, ya que el sistema se encuentra disponible a través del ambiente web.

<http://192.168.3.83:8080/>




Una vez que se visualiza la aplicación, se debe seleccionar el enlace “**Post Trade Workstation**”, que iniciará la ejecución del sistema.




Luego se mostrará la siguiente pantalla en donde el usuario debe seleccionar “**Ejecutar**”. para iniciar la descarga de la aplicación.





Una vez que el usuario ejecuta la aplicación, se desplegará la siguiente pantalla en la cual se visualiza el proceso de descarga de la aplicación. Esta operación puede tardar algunos minutos.



Al finalizar la descarga de la aplicación, el resultado esperado es poder observar la siguiente pantalla donde tendrás que identificarte para comenzar a utilizar las funcionalidades de la aplicación.



The image shows a login window titled "Post Trade Workstation". It contains the following fields and options:

- Nombre de usuario/RUT**: Text input field.
- Contraseña**: Password input field.
- Token de identificación seguro**: Text input field.
- Servidor**: Dropdown menu with the value "http://192.168.3.83:8080".
- Idioma**: Dropdown menu with the value "Español (Chile)".
- Participante**: Text input field.

At the bottom, there are two buttons: "Iniciar sesión" (blue) and "Cancelar" (white with blue border). Below the buttons, there are two links: "Recuérdame (No)" and "Cambia la contraseña".



3. Autenticación del usuario

La autenticación del usuario debe ser realizar en base al registro de información que gestiona y provee el administrador de seguridad, para cada uno de los usuarios.

En el campo Nombre del usuario/Rut, el usuario debe ingresar el código de usuario, el cual corresponde al Rut con puntos guion y dígito verificador.


En el campo Contraseña, el usuario debe ingresar la clave de acceso al sistema, otorgada por el administrador de seguridad.

Al ingresar por primera vez a la aplicación, es necesario que el usuario realice el cambio de clave, la cual debe ser generada en base a las siguientes condiciones: debe tener al menos 8 caracteres y debe contener:


- Letra mayúscula




- Letra minúscula
- Número [0-9]
- Carácter especial (! @ # \$ % ^ & * () _ + | - = \ ' { } [] ; ' < > ? , . /).



En el campo Token de seguridad, el usuario debe ingresar el código entregado por tu dispositivo Token. Para mayor información relacionada a la doble autenticación de RSA, ver [Manual](#)



El usuario debe considerar que el campo Servidor no debe ser modificado, durante el proceso de autenticación, dado que corresponde a la URL mediante la cual se realiza la conexión al sistema.



Mediante la opción de Idioma, el usuario puede configurar el idioma requerido de la aplicación.

Documento preparado por Depósito Central de Valores, octubre 2020
Gerencia de Planificación, TI y Finanzas



Idioma Español (Chile)

En el campo participante, el usuario debe ingresar el código del participante, al cual corresponde el usuario que está accediendo.

Participante

Finalmente, mediante la opción Iniciar sesión, el usuario podrá acceder a la aplicación.

[Iniciar sesión](#) [Cancelar](#)

[Recuérdame \(No\)](#) [Cambia la contraseña](#)

Al acceder a la aplicación, el usuario podrá visualizar la siguiente pantalla con el detalle del menú y sus funcionalidades.

The screenshot shows the DCV application interface. At the top, there is a dark blue header with the DCV logo and the tagline "CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA". Below the header, there is a search bar and a list of menu items. The menu items are: Mantenimiento de cuenta, Posiciones y operaciones, Monitoreo de liquidación, Eventos de capital, Instrumento, Administración de participantes, Tablero, Tarifas y facturas, Reporte, Prenda, Operación del sistema, Configuración del sistema, Carga de archivo, Administración de custodia, and Suscripciones de contenido. A red box highlights the menu items. To the right of the menu, there is a large, light blue world map.

